Инструкция по загрузке мобильных лицензий в настольный считыватель PW-Desktop

Запустить приложение ProxWay Config и нажать кнопку поиск

Начните поиск Bluetooth-устройств





Отобразится настольный считыватель. Выбрать его

🖾 .di 🛱 ^{1,3} X∰ 10:26 % ■ 3 10:26

Начните поиск Bluetooth-устройств

DS	Pin0105	CE	
	поиск		
	2.6295		

Нажать кнопку подключить





Откроется основное меню считывателя. В данном разделе нажать кнопку добавить лицензии. Сам файл лицензий положить в папку \Downloads

💷 .ul 🗟 🖓 🕷		፤◘፤56 % 💷 10:27
Prox	Way Des	ktop
	НАСТРОЙКИ	
	доступ	
ДОБА	ВИТЬ ЛИЦЕН	ізии
	ЕЩЁ	
	🛃 Выйти	

2.6295

Отобразится меню с имеющимися файлами лицензий. Выбрать необходимый файл



В настольный считыватель будут загружены мобильные идентификаторы